

La fonction Broadworks Anywhere associe votre téléphone de bureau à votre téléphone cellulaire. Pour activer la fonction, votre numéro de cellulaire doit être programmé par votre administrateur.

Lorsque la fonction est activée sur votre poste, tous les appels entrants sonneront sur votre téléphone de bureau, ainsi que sur votre cellulaire.

*\* Demandez à votre administrateur de vous transmettre votre numéro de téléphone pour cette fonction de BW Anywhere.*

### Pour désactiver la fonction Broadworks Anywhere

#### **À partir de votre cellulaire ou de votre téléphone de bureau**

Composez votre numéro BW Anywhere, entrez votre mot de passe de boîte vocale puis # et faites \*13.

Vous pouvez ajouter un contact dans votre cellulaire ou programmer une composition abrégée sur votre téléphone pour faciliter la désactivation du service, vous n'avez qu'à programmer cette formule :

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #\*13#

Exemple : 5141234567, 5894 # \*13#

#### **À partir d'un autre téléphone**

Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez ensuite le numéro de cellulaire associé à votre poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte vocale suivi du #. Faites ensuite \*13.

Vous pouvez programmer une composition abrégée sur un téléphone pour faciliter la désactivation du service, vous n'avez qu'à programmer cette formule :

Votre#deBW Anywhere , numérodcellulaire # motdepasse # \*13#

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 # \*13#

### Pour activer la fonction Broadworks Anywhere

#### **À partir de votre cellulaire ou de votre téléphone de bureau**

Composez votre numéro BW Anywhere, entrez votre mot de passe de boîte vocale puis #, et faites \*12.

Vous pouvez ajouter un contact dans votre cellulaire ou programmer une composition abrégée sur votre téléphone pour faciliter la désactivation du service, vous n'avez qu'à programmer cette formule :

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #\*12#

Exemple : 5141234567, 5894 # \*12#

#### **À partir d'un autre téléphone**

Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez ensuite le numéro de cellulaire associé à votre poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte vocale suivi du #. Faites ensuite \*12.

Vous pouvez programmer une composition abrégée sur un téléphone pour faciliter l'activation du service, vous n'avez qu'à programmer cette suite de chiffre :

Votre#deBW Anywhere , numérodcellulaire # motdepasse # \*12#

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 # \*12#

## Pour déplacer un appel d'un téléphone à un autre

### Pour déplacer un appel de votre téléphone de bureau vers votre cellulaire

Sur votre cellulaire, composez votre numéro de BW Anywhere suivi de votre mot de passe de votre boîte vocale et la touche #, puis, faites le \*11.

Exemple : 5141234567, 5894# \*11#

L'appel sera déplacé de façon transparente pour votre interlocuteur et la ligne sur votre téléphone de bureau sera fermée.

Vous pouvez ajouter un contact dans votre cellulaire pour faciliter l'utilisation de ce service, vous n'avez qu'à programmer cette suite de chiffre :

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #\*11#

Exemple : 5141234567, 5894 # \*11#

### Pour déplacer l'appel de votre cellulaire à votre téléphone de bureau

Sur votre téléphone de bureau, appuyez sur la touche BW Anywhere ou faites \*11.

L'appel sera déplacé de façon transparente pour votre interlocuteur et la ligne sur le cellulaire sera fermée.

### Pour déplacer un appel de votre cellulaire vers un poste à l'interne

Sur votre cellulaire, pendant l'appel, faites ## suivi du numéro de poste, puis #

Exemple : ##221# pour transférer l'appel vers la réception

L'appel sera déplacé de façon transparente pour votre interlocuteur et la ligne sur le cellulaire sera fermée.

## Pour appeler à travers le service BW Anywhere

Vos interlocuteurs verront apparaître les informations de la compagnie sur leur afficheur.

### À partir de votre cellulaire

Composez votre numéro BW Anywhere, entrez votre mot de passe de boîte vocale puis #. Entrez ensuite le numéro de téléphone que vous désirez appeler suivi du #.

Exemple : 5141234567, 5894# 5144444742#

Si vous désirez programmer cette fonction, entrez seulement la première partie

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #

Exemple : 5141234567, 5894 #

Il ne vous restera qu'à entrer le numéro de téléphone que vous désirez appeler.

### À partir d'un autre téléphone à l'externe

Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez ensuite le numéro de cellulaire associé à votre poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte vocale suivi du #. Entrez ensuite le numéro de téléphone que vous désirez appeler.

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 # 5144444742#

Si vous désirez programmer cette fonction, entrez seulement la première partie

Votre#deBW Anywhere , numérodcellulaire # motdepasse #

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 #

Il ne vous restera qu'à entrer le numéro de téléphone que vous désirez appeler.

#### Légende de programmation

#	Dièse
'	Programme une pause de 3 secondes dans la composition